


TwixTel Netzwerkinstallation (neue Installation Migration auf einen neuen Server).

Das TwixTel kann sowohl auf einem Windows 20xx/TS-Server wie auch auf einem Linux oder NAS-Server installiert werden. Das TwixTel benötigt ca. 4GB Speicherplatz auf der Festplatte des Servers.


Erstellen Sie auf dem Server eine Freigabe für die TwixTel-Installation. Für dies benötigen Sie Vollzugriffsrechte auf den Server.



1. Loggen Sie sich auf dem PC-1 als Administrator ein (für die Installation und Aktivierung benötigen Sie Vollzugriffsrechte auf die TwixTel-Freigabe auf dem Server).
2. Deaktivieren Sie die Schutzprogramme (z.B. AntiVirus).
3. Legen Sie die TwixTel in ein DVD-Laufwerk ein (falls vorhanden empfehlen wir das DVD-Laufwerk des PC-1, ansonsten kann die DVD in ein im Netzwerk vorhandenen DVD-Laufwerk eingelegt werden).
4. Führen Sie das Programm **SETUP.EXE** von der DVD aus.
5. In den Setup Dialogen „TwixTel-Programmpfad“ und „TwixRoute-Datenpfad“ klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie die TwixTel-Freigabe auf dem Server aus.



6. Im Setup Dialog „Telefonbuchdaten-Pfad“ empfehlen wir den Pfad:




7. Nach dem Abschluss der Installation:
Starten und Aktivieren Sie das TwixTel-Programm.

Installationsdauer: ca. 5-10 Min. (je nach Hardware)
Für die folgenden Schritte (siehe rechts) wird die TwixTel-DVD nicht mehr benötigt.

Auf den weiteren PCs bitte folgende Schritte ausführen:

1. Loggen Sie sich auf dem PC-x als Administrator ein.
2. Wählen Sie im Windows-Explorer den Installationspfad des TwixTel aus z.B.



3. Führen Sie die Datei **SetGroup.exe** mit Doppelklick aus.

Installationsdauer: ca. 15 Sekunden

Es muss auf diesem PC keine Aktivierung durchgeführt werden. Die TwixTel-Programme können sofort benutzt werden.